

Anzeige der User in einem Bereich:

ZENTRALE Jennersdorf Telefon +43 (0)3329 - 460 12-0
 STANDORT St. Martin/R. Telefon +43 (0)3329 - 458 32-0

Geschäftsführung

[\[zurück zur Bereichsübersicht\]](#)

Frau
Sieglinde Niederer



Geschäftsleitung:
 FIBU, LOHN, Prokuristin

Telefon: +43 (0)3329 - 460 12-15

[\[Detail\]](#)

s.niederer@niederer.at
[Sieglinde VCard](#)

Herr
Erwin Niederer



Geschäftsfüh

Telefon: +43
 Mobil: +43 (0)

[\[Detail\]](#)

Style Editor:

ZENTRALE Jennersdorf Telefon +43 (0)3329 - 460 12-0
 STANDORT St. Martin/R. Telefon +43 (0)3329 - 458 32-0

{%bereichliste%}

{%bereich%}

[{%zurueck_bereiche%}](#)

{%userliste%}

{%u_mw%} {%
 u_titel%

**{%u_vorname%} {%
 u_name%**

{%u_bild%} {%u_beschr%

[{%u_weiter%}](#)

[{%u_mail%}](#)

[{%vcard%}](#)

[{%u_vorname%} VCard{%vcard%}](#)

{%enduserliste%}

{%endbereichliste%}

Detailansicht eines Users:

hagebau NIEDERER Gesellschaft m.b.H.
 A-8380 Jennersdorf
 Telefon: +43 (0)3329 - 460 12-0
 Telefax: +43 (0)3329 - 460 12-90
 e-Mail: info@niederer.at Internet: www.niederer.at

Ansprechpartner



Frau Sieglinde Niederer
 Tätigkeit: Geschäftsführung

Geschäftsleitung:
 FIBU, LOHN, Prokuristin

Telefon: +43 (0)3329 - 460 12-15

s.niederer@niederer.at
[vCard](#)

Style Editor:

[back](#)
[Übersicht](#)

```

{%firmenliste%}
  {%f_firma1%} {%f_firma2%}
  A-8380 Jennersdorf
  Telefon: +43 (0)3329 - 460 12-0
  Telefax: +43 (0)3329 - 460 12-90
  e-Mail: {%f_mail%} Internet: {%f_url%}
{%endfirmenliste%}

Ansprechpartner
{%userliste%}
  {%u_bild%}      {%u_mw%} {%u_titel%} {%u_vorname%} {%u_name%}
                  Tätigkeit: {%u_bereich%}{%u_bereich2%}
                  {%u\_mail%}
                  {%vcard%}
                  {%u_beschr%}
{%enduserliste%}

{%zurueck%} back {%/zurueck%}
{%zurueck_bereiche%}|
Übersicht
{%/zurueck_bereiche%}
  
```

Parameter:

Folgende Parameter müssen in der Verwaltung unter Module / Verwaltung Modulparameter eingestellt werden:

Modul Katalog Download (iusr)

`iusr$$Steuerung$$FirmaID$$BereichID$$UserID$$Style-Bereich$$Style-UserAnzeige$$Style-Detail$$TBGVBG$$Suchstring$$TargetPage$$RequestParam@@`

1 Steuerung(erforderlich):

-Steuert, welches Teilmodul verwendet wird:

BEREICHE: Anzeige der Bereiche

USER: Anzeige der User(wenn Bereich angegeben, dann nur User in diesem Bereich)

DETAIL: User - Detailansicht

BEREICHE;USER;DETAIL;

2 Firma - ID(erforderlich):

-Id der Firma die angesprungen werden soll

```
select id as value, rtrim(firma1) as valuetext from firma where code=[mandant] order by firma1
```

3 Bereich - ID:

-Bereichs-ID --> ~~wenn alle oder leer angegeben, werden alle Bereiche & User angezeigt~~ --> wenn auswahl angegeben, wird eine Übersicht der Bereiche dargestellt

```
select 'AUSWAHL' as value , 'Auswahl...' as valuetext UNION select str(id) as value, RTRIM(bereich) as valuetext from bereich where code=[mandant]
```

4 User - ID:

- Auswahl des darzustellenden Users

```
select id as value, name as valuetext from [user] where fid in (select id from firma where code=[mandant]) order by fid, name
```

5 ID Content-Style(Bereiche):

- Auswahl eines geeigneten Content-Styles für die Anzeige der Bereiche. Wenn dieser Wert leer gelassen wird, dann werden die Verlinkungs-Tags auf die Übersichts-Seite autom. entfernt.

```
select id as value, stylename as valuetext from newsstyle where code=[mandant] and theme='User,Firma'
```

6 ID Content-Style(User) (erforderlich):

- Auswahl eines geeigneten Content-Styles für die Anzeige der User (in einem Bereich)

```
select id as value, stylename as valuetext from newsstyle where code=[mandant] and theme='User,Firma'
```

7 ID Content-Style(Detail) (erforderlich):

- Auswahl eines geeigneten Content-Styles für die Detail-Ansicht eines Users

```
select id as value, stylename as valuetext from newsstyle where code=[mandant] and theme='User,Firma'
```

8 Auswahl TBGVBG:

- zur Unterscheidung von verschiedenen Untermantanten, üblicherweise 0 (alle), z.B. für Bauwest auch 1 (TBG) oder 2 (nur VBG) usw.

0;1;2;3;4;5

9 Suchstring:

- Suche nach Vorname und Nachname

TargetPage: Gibt an, in welcher .aspx Modul geladen wird (default.aspx)

Bsp:

[http://server/dotNET/mandanten/niederer/default.aspx?r=072\\$iusr\\$\\$BEREICHE\\$\\$59\\$\\$\\$\\$150\\$\\$100\\$\\$101\\$\\$\\$\\$default.aspx\\$\\$@@](http://server/dotNET/mandanten/niederer/default.aspx?r=072$iusr$$BEREICHE$$59$$$$150$$100$$101$$$$default.aspx$$@@)